

---

**RMB Windows Extender V1\_2\_1**

=====  
\*\*\* **Si vous avez besoin d'aide** \*\*\*

[info@bourbaky.com](mailto:info@bourbaky.com)

=====  
\*\*\* **Documentation** \*\*\*

La documentation et les exemples sont dans une archive Winzip auto-extractible :

"RmbWextDocsVx\_y.exe"

elles sont téléchargeables depuis le site [www.bourbaky.com](http://www.bourbaky.com)

Pour une description rapide de RmbWinExtender, consulter "Description.PDF"

Pour une prise en main, consulter "GettingStarted.PDF"

=====  
\*\*\* **Désinstallation** \*\*\*

Depuis le 'Panneau de configuration' du Menu Démarrer, utilisez 'Ajout/Suppression de programmes'.

Après désinstallation, vous pouvez effacer les fichiers restants du répertoire où RmbWinExtender a été installé.

=====  
\*\*\* **Utiliser *Simple Example*** \*\*\*

- 1) Lancez SimpleServer.prg (c'est un programme RmbWin, l'extension .prg doit lancer HP/HT Basic for Windows et exécuter le programme).  
Au démarrage, *SimpleServer* se place en mode serveur et attend la connexion d'un client.
- 2) Lancez SimpleClient.exe
- 3) Etablissez une connexion avec le bouton [Connect] de *SimpleClient*
- 4) Une fois connecté, vous pouvez envoyer des messages au serveur (par défaut, ils sont renvoyés en écho) et voir les messages en provenance du serveur.
- 5) Vous pouvez Activer/Désactiver le serveur avec les touches de fonction RmbWin, ou bien Connecter/Déconnecter le client avec le bouton de commande.
- 6) Par défaut, *SimpleClient* est configuré pour dialoguer avec *SimpleServer* sur la même machine (HostName 127.0.0.1) à travers le numéro de port 1800. Comme *SimpleServer.prg* offre une connexion sur le numéro de port 1800, cette configuration de défaut doit vous permettre de fonctionner sans modification.

=====  
\*\*\* **Fichiers Installés** \*\*\*

Tous les fichiers sont installés dans le répertoire que vous choisissez lors de l'installation de RmbWinExtender, excepté pour :

MSSTKPRP.DLL,TABCTL32.OCX,MSCOMCTL.OCX,MSWINSCK.OCX

qui sont des fichiers de Visual Studio 6.0 libres de droits et sont installés dans le répertoire système de Windows en tant que fichiers partagés.